


2024-2025

الصف التاسع

الوحدة الأولى

التركيب الذري والصيغ والروابط الكيميائية





✍ لماذا تكون الذرة متعادلة كهربائياً؟

لأن عدد الشحنات الموجبة داخل النواة (البروتونات) يساوي عدد الشحنات السالبة خارج النواة (الإلكترونات).

✍ لماذا نستخدم نماذج التركيب الذري بدلا من مراقبة الذرة الحقيقية؟

لأن الذرة صغيرة جداً ولا يمكننا رؤية ما بداخلها بالعين .

✍ أين تتركز كتلة الذرة؟

في النواة لأنها تحتوي على البروتونات والنيوترونات.

العدد الذري:-

هو عدد البروتونات أو عدد الإلكترونات في الذرة رمزه **Z** ويكتب أسفل يسار رمز العنصر.


العدد الكتلي:-

هو مجموع عدد البروتونات و عدد النيوترونات في الذرة رمزه **A** ويكتب أعلى يسار رمز العنصر.



✍ كيف تحسب عدد النيوترونات في الذرة؟

عدد النيوترونات = العدد الكتلي - العدد الذري



n = عدد كتلي - p

أكمل الجدول الآتي:

الذرة	العدد الذري Z	العدد الكتلي A	عدد البروتونات	عدد الإلكترونات	عدد النيوترونات
$^{12}_6\text{C}$					
$^{39}_{19}\text{K}$					
$^{27}_{13}\text{Al}$					
$^{40}_{18}\text{Ar}$					
$^{19}_9\text{F}$					
^1_1H					


ملاحظة هامة :-

- جميع ذرات العنصر الواحد تمتلك نفس العدد الذري لأنها تمتلك نفس عدد البروتونات والإلكترونات ولكن يمكن أن تختلف في العدد الكتلي لاختلاف عدد النيوترونات .
- عندما تفقد الذرة إلكترونات تسمى أيوناً .
- تحتوي الذرة وأيونها على نفس عدد البروتونات والنيوترونات ولكن عدد مختلف من الإلكترونات .

كيف تحسب عدد الإلكترونات في الأيون Mg^{2+} ؟

أيون المغنسيوم هو ذرة فقدت إلكترونين
 $12 - 2 = 10$
 لذا يحتوي أيون المغنسيوم على 10 إلكترونات .

التوزيع الإلكتروني



عدد الإلكترونات التي يتسع لها كل مستوى يحدد من العلاقة $2n^2$

ما هي الغازات النبيلة؟

هي عناصر المجموعة 18 وهي مستقرة كيميائياً لأنها تمتلك مستويات خارجية ممتلئة كلياً بالإلكترونات.

- عناصر المجموعات 1، 2، 3 تصل إلى حالة الاستقرار من خلال فقد الإلكترونات وتصبح أيونات موجبة.
- عناصر المجموعات 15، 16، 17 تصل إلى حالة الاستقرار من خلال اكتساب الإلكترونات وتصبح أيونات سالبة.
- عناصر المجموعة 18 لها مستويات خارجية ممتلئة لذا يكون التكافؤ يساوي 0 .

الأيونات :- هي ذرات فقدت أو اكتسبت الكترونا واحداً أو أكثر.

تبحث الالكترونات عن الاستقرار وذلك بتحقيق قاعدة الثمانية أي (أن يكون في المدار الأخير 8 الكترونات)

حيث تفقد الكترونات أو تكتسب أو تشارك لتصل للاستقرار كي تشبه عناصر المجموعة 18 (الغازات النبيلة)

1. كيف يمكننا معرفة عدد الالكترونات التي ستفقدتها أو تكتسبها أو تشارك بها الذرة للوصول للاستقرار؟

نقوم بالتوزيع الالكتروني

ننظر لعدد الالكترونات في المدار الأخير والتي تسمى بـ إلكترونات التكافؤ

نحسب كم عدد الالكترونات التي تفقدتها الذرة أو تكتسبها أو تشارك بها لتحقيق قاعدة الثمانية وتسمى بـ

تكافؤ العنصر

نتبع القواعد التالية: في حالة فقد الذرة للالكترونات وتكوين الأيون الموجب

1. إذا احتوى المدار الأخير على (1 أو 9) يجب أن تفقد الذرة إلكترون وتسمى عند فقدها الالكترون أيون

موجب ويكتب في أعلى يمين العنصر شحنه + أو X^{+1}

2. إذا احتوى المدار الأخير على (2 أو 10) يجب أن تفقد الذرة إلكترونين وتسمى عند فقدها الالكترونين أيون

موجب ويكتب في أعلى يمين العنصر شحنه +2 X^{+2} حيث يدل رقم 2 على عدد الالكترونات المفقودة

3. إذا احتوى المدار الأخير على (3) يجب أن تفقد الذرة 3 الكترونات وتسمى عند فقدها 3 الكترونات أيون

موجب ويكتب في أعلى يمين العنصر شحنه +3 X^{+3} حيث يدل رقم 3 على عدد الالكترونات المفقودة

نتبع القواعد التالية: في حالة اكتساب الذرة للالكترونات وتكوين الأيون السالب

1. إذا احتوى المدار الأخير على (7) يجب أن تكتسب الذرة إلكترون وتسمى عند اكتسابها الالكترون أيون سالب

ويكتب في أعلى يمين العنصر شحنه - أو X^{-1}

2. إذا احتوى المدار الأخير على (6) يجب أن تكتسب الذرة إلكترونين وتسمى عند اكتسابها الالكترونين أيون

سالب ويكتب في أعلى يمين العنصر شحنه X^{-2} حيث يدل رقم 2 على عدد الالكترونات المكتسبة

3. إذا احتوى المدار الأخير على (5) يجب أن تكتسب الذرة 3 الكترونات وتسمى عند اكتسابها 3 الكترونات أيون

سالب ويكتب في أعلى يمين العنصر شحنه X^{-3} حيث يدل رقم 3 على عدد الالكترونات المكتسبة

الصيغ الكيميائية :-

لكتابة الصيغة الكيميائية نتبع الخطوات التالية

1. نقوم بالتوزيع الالكتروني للعناصر حسب القاعدة X:2,8,18,32
2. نكتب العنصر الذي يفقد جهة اليسار والعنصر الذي يكتسب جهة اليمين X Y
3. نكتب أسفل كل عنصر التكافؤ

$\begin{array}{cc} X & Y \\ \text{عدد الالكترونات} & \text{عدد الالكترونات} \\ \text{التي يفقدها} & \text{التي يكتسبها} \end{array}$

4. نعمل ضرب تبادلي

$\begin{array}{cc} X & \times & Y \\ \text{عدد الالكترونات} & & \text{عدد الالكترونات} \\ \text{التي يفقدها} & & \text{التي يكتسبها} \end{array}$

5 نكتب الصيغة

مثال : اكتب الصيغة الكيميائية لمركب أكسيد الألومنيوم اذا علمتي أن الألومنيوم ^{13}Al والأكسجين ^8O

نتبع الخطوات

1. نقوم بالتوزيع الالكتروني للعناصر حسب القاعدة X:2,8,18,32

Al:2,8,3

O:2,6

2. نكتب العنصر الذي يفقد جهة اليسار (الفلز) والعنصر الذي يكتسب جهة اليمين (اللافلز):

Al O

3. نكتب أسفل كل عنصر التكافؤ

Al O

3 2

Al O
3 2

4. نعمل ضرب تبادلي

Al_2O_3


5 نكتب الصيغة

ملحوظة :- يشتق اسم بعض الأيونات من اسم العنصر مضافا "إليه المقطع يد مثل :-

أكسجين ← أكسيد

فسفور ← فوسفيد

كلور ← كلوريد



صف ما حدث لذرة الصوديوم بعد التفاعل ؟

فقدت إلكترون وأصبحت أيون موجب Na^+

صف ما حدث لذرة الكلور بعد التفاعل ؟

اكتسبت الإلكترون المفقود من الصوديوم وأصبحت أيون سالب Cl^-

تتكون عند انتقال إلكترون واحد أو أكثر من ذرة فلز إلى ذرة لافلز فينشأ تجاذب بين الأيونات الموجبة الشحنة والأيونات السالبة الشحنة يسمى تجاذب كهربائي ساكن (الكتروستاتيكي)

الرابطه الايونية :


فلز
أيون موجب (يفقد)


+

لا فلز
أيون سالب (يكسب)

→

مركب ايوني









تحتوي الشبكة البلورية العملاقة على عدد غير محدود من الأيونات تترتب فيه بشكل منتظم (مكعب الشكل). وكلما زاد عدد الأيونات زاد حجم البلورة.

في الشكل التالي تشكل أيونات الصوديوم والكلوريد في مركب كلوريد الصوديوم شبكة بلورية عملاقة وتكون البلورة مكعبة الشكل لأن الأيونات تشكل روابط على شكل مكعب ، تحيط أيونات الصوديوم الموجبة بأيونات الكلور السالبة والعكس.

مثال :- أكسيد الكالسيوم


أكسيد الكالسيوم		
$\text{Ca} \xrightarrow{2} \text{O} \xrightarrow{2}$ CaO	2,8,8,2 2,6	الصيغة الكيميائية
أيونية		نوع الرابطة
$[\text{Ca}^{2+}]$ $[\text{O}^{2-}]$		تمثيل نقطي للإلكترونات، يُبين الرابطة في مركب أكسيد الكالسيوم
		رسم تخطيطي لشبكة أكسيد الكالسيوم البلورية



العنصر	التوزيع الإلكتروني	التمثيل النقطي للإلكترونات	التكافؤ	عدد الروابط التي يكونها العنصر
${}^1_1\text{H}$	1		1	1
${}^{16}_8\text{O}$	2,6		2	2
${}^{14}_7\text{N}$	2,5		3	3
${}^{12}_6\text{C}$	2,4		4	4

■ يكون الهيدروجين رابطة تساهمية أحادية، ويكون الأكسجين رابطتين تساهميتين (مثلاً يمكن أن يكون الأكسجين رابطة تساهمية ثنائية كما في جزيء غاز الأكسجين O_2 أو رابطتين تساهميتين أحاديتين كما في جزيء الماء H_2O)، ويكون النيتروجين ثلاث روابط تساهمية (مثلاً يمكن أن يكون النيتروجين رابطة تساهمية ثلاثية كما في جزيء غاز النيتروجين N_2 ، أو ثلاث روابط تساهمية أحادية كما في جزيء الأمونيا NH_3)، ويكون الكربون أربع روابط تساهمية أحادية.

- الرابطة التساهمية هي رابطة تنشأ بين ذرات العناصر اللافلزية من خلال المشاركة بزوج أو أكثر من الإلكترونات التكافؤ.




رابطة تساهمية أحادية

مثال :- جزيء الهيدروجين




رابطتان تساهميتان أحاديتان

مثال :- جزيء الماء



مثال :-جزئ الأمونيا

ثلاث روابط تساهمية أحادية




مثال :-جزئ الأكسجين

رابطة تساهمية ثنائية



مثال :-جزئ النيتروجين

رابطة تساهمية ثلاثية




ما هي الرابطة الفلزية؟

هي قوة التجاذب الكهربائي الساكن (الألكترونات ساكنة) بين أيونات الفلزات الموجبة والألكترونات السالبة .

ما هو نموذج بحر الألكترونات؟

تجمع للأيونات الفلزية الموجبة يحيط به بحر من الألكترونات حرة الحركة (غير مرتبطة بذرات الفلز).



خصائص الفلزات

الخصائص	خاصية الفلز	التفسير
الصلابة	صلبة	بسبب قوة الرابطة الفلزية
درجة الانصهار	مرتفعة	تحتاج لطاقة كبيرة لكسر الرابطة الفلزية
التوصيل الحراري	موصلة	بسبب وجود الكثرونات حرة تنقل الحرارة
التوصيل الكهربائي	موصلة	بسبب وجود الكثرونات حرة تنقل الكهرباء
قابلية الطرق	يمكن تحويلها لصفائح	بسبب سهولة انزلاق الأيونات الموجبة فوق بعضها
قابلية السحب	يمكن تحويلها لأسلاك	بسبب سهولة انزلاق الأيونات الموجبة فوق بعضها

✍ قارن بين خصائص المركبات التساهمية والفلزية والأيونية في الجدول التالي :-

الفلزات	المواد التساهمية	المركبات الأيونية	الخاصية
مرتفعة	منخفضة	مرتفعة	درجات الانصهار والغليان
معظمها صلبة	في جميع حالات المادة (صلبة - سائلة - غازية)	صلبة فقط	الحالة عند درجة حرارة الغرفة
توصل في الحالة الصلبة أو عند صهرها	لا توصل الكهرباء	عندما تنصهر أو تكون محلول مائي	التوصيل الكهربائي للمادة
لا تذوب	كله ماعدا الشمع	قابلة للذوبان	ذوبان المادة في الماء
شبكة بلورية من أيونات موجبة والكترونات سالبة حرة الحركة	جزيئات	شبكة بلورية عملاقة من أيونات موجبة وأيونات سالبة	نوع التركيب

✍ لماذا تمتلك المواد التساهمية درجات انصهار وغليان منخفضة؟

لأن القوى الجزيئية البينية ضعيفة تنكسر بسهولة.

✍ لماذا تمتلك المركبات الأيونية والفلزات درجة انصهار وغليان مرتفعة؟

لأن الرابطة الأيونية والفلزية قوية تحتاج إلى الكثير من الطاقة لتتكسر .

✍ لماذا لا تستطيع المركبات الأيونية الصلبة توصيل الكهرباء بينما تستطيع المركبات المنصهرة أو المذابة في الماء التوصيل؟

في الحالة الصلبة الأيونات ليست حرة الحركة لكن في المنصهرة أو المحلول يوجد أيونات حرة توصل الكهرباء.

✍ لماذا لا توصل المركبات التساهمية الكهرباء؟

لعدم وجود الكترونات أو أيونات حرة توصل الكهرباء.

✍ ماذا يحدث عند صهر المركبات التساهمية ؟

لا تنكسر روابطها التساهمية لكن تنكسر قوى الجذب البينية الضعيفة بين جزيئاتها.